

## INSTALAÇÃO - RAJ

**SERVIDOR** 



## PROCEDIMENTOS INSTALAÇÃO DO SISTEMA RAJ

## Instruções:

Este manual contem procedimentos de Instalação do Sistema RAJ referente aos Sistemas Operacional:

- ✓ Windows Server 2003 64 Bits
- ✓ Windows Server 2008 64 Bits
- ✓ Windows Server 2012 64 Bits
- ✓ Windows Server 2019 64 Bits

Antes de iniciar a instalação verifique se a maquina será servidor ou estação de trabalho (usuário), pois os procedimentos de instalação são diferentes.

Caso a estação de trabalho seja o servidor, todos os procedimentos devem ser realizados de acordo com o sistema operacional.



## **INSTALAÇÃO PARA O SERVIDOR**

- 1. Criar uma pasta no disco C:\ com nome "SYSTEM\_RAJ"
- Conforme pasta criada → Localizar pasta INSTALL e acessar;
- 3. Instalar o Firebird versão 3.0, manter as configurações padrões;
- **4.** Acesse o **Painel de Controle\Firewall do Windows** ao abrir execute os seguintes procedimentos:
  - Faça o mesmo processo anterior, mas localize o FireBird em C:\Program Files\Firebird\Firebird 3.0\bin\fbserver e acione abrir e após acione adicionar;
  - Faça o mesmo processo anterior, mas localize o Plug em C:\ SYSTEM\_RAJ \EXE e acione abrir e após acione adicionar;
  - Ainda na aba Exceções, selecionar o Plug/Adicionar Porta e no campo NOME preencher com Plug. No campo NÚMERO deve-se colocar a porta que está no GRP.cfg, manter opção TCP.

OBS: No caso do Windows Server 2008, é aconselhável utilizar portas de valor quebrado, pois o Windows utiliza diversas portas de valor inteiro em seus processos o que pode gerar problemas, como por exemplo, de lentidão em relação ao funcionamento do sistema.

- **5.** Configure o PLUG para ser aberto automaticamente em "INICIAR/INICIALIZAR";
- 6. Na área de trabalho do servidor crie um atalho do RAJTOOLBAR (SYSTEM\_RAJ\EXE). Em seguida clique com o botão direito sobre o mesmo e no campo "INICIAR EM" preencha com "C:\SYSTEM\_RAJ\EXE";
- 7. Reinicie o servidor, verifique se o PLUG foi executado corretamente. Em seguida execute o RAJTOOLBAR e acesse com usuário e senha para verificar se sistema esta sendo executado corretamente
- **8.** Após procedimentos acima, crie um atalho do RAJSTART na área de trabalho das (Estações):
  - Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho selecionar a opção novo atalho, procurar o Servidor, clicar na pasta SYSTEM\_RAJ\EXE e selecionar o executável RajStart.exe.



- Após criar o atalho clique com o botão direito → Propriedades e no campo "Iniciar em" colocar C:\SYSTEM\_RAJ
- **9.** Reinicie a maquina e execute o RAJSTART como administrador. O melhor teste para se verificar a instalação é:
  - Consultar os Movimentos REALIZADOS ou PREVISTOS;
  - Gerar Relatório de FLUXO DE CAIXA.